

## O sistema gratuito que ajuda sua empresa crescer

### Instalação do ERP Lite Free Plus

O ERP Lite Free Plus é um sistema gratuito que apoia micro e pequenas empresas, auxiliando no seu crescimento. Siga os próximos passos para obter os melhores resultados e ter a melhor experiência com o ERP Lite Free Plus.

Pré-requisitos (configuração mínima aconselhável):

- Sistema operacional (64 bits): Windows 7, 8, 8.1, 10 ou superiores.
- Memória RAM: 4 GB
- Disco Rígido: 80 GB
- Processador: 2,8 GHz
- Resolução vídeo: 1024 x 768 (XGA)
- Microsoft .NET Framework 4.0

**Importante:** não recomendamos a utilização de sistemas operacionais Starter/Home Basic por limitações.

- Antes de iniciar a instalação, feche todos os programas em execução.
- Após ter feito o download do sistema, clique em ERPLiteFreePLUS.msi para iniciar a instalação.
- Leia com atenção os termos de utilização do sistema clique em Avançar.
- Selecione o local desejado para que a instalação seja feita. Para sua comodidade sugerimos manter o local que o sistema traz automaticamente.
- A próxima etapa é a seleção do Regime Tributário de sua empresa, que poderá ser Normal ou Simples Nacional. Escolha uma destas duas opções e clique em Avançar e Instalar. Aguarde a conclusão da instalação e então, clique no botão Concluir.
- Na sua área de trabalho foram criados dois atalhos: um chamado ERP Lite Free PLUS e outro Converte Emissor Gratuito NF-e.
- Clique duas vezes no atalho ERP Lite Free PLUS, onde será apresentada a tela Personalização da base de dados.

- Aqui serão solicitados os dados para a personalização da base de dados. É importante que sejam inseridos dados relacionados à empresa que irá utilizar o sistema.
- Com base nestes dados, o sistema irá personalizar esta cópia gratuita do ERP Lite Free Plus e os dados desta personalização serão utilizados na emissão de relatórios e impressão de documentos pelo sistema, inclusive nota fiscal eletrônica.
- Realize o cadastro de sua empresa no site [erplitefree.com.br](http://erplitefree.com.br) (gratuitamente) e receba sua chave de acesso.
- Esta chave foi enviada para o e-mail informado no registro realizado pelo site [erplitefree.com.br](http://erplitefree.com.br). Caso você ainda não tenha feito o registro, você terá que fazê-lo para poder ter acesso ao sistema.
- O próximo passo é digitar a chave de acesso.
- Esta chave de acesso irá liberar o uso do sistema por 60 dias, contados a partir da geração. Após o término do período de uso, você deverá gerar uma nova chave de acesso pelo site [erplitefree.com.br](http://erplitefree.com.br) apenas informando o CNPJ da empresa registrada. Esta chave de acesso é fornecida gratuitamente pela WK Sistemas.
- Após isso, aguarde a preparação de sua base de dados para o primeiro uso.
- Ao concluir essa etapa, uma mensagem é apresentada informando sobre o registro de sua base.
- Como mencionado pelo sistema, como este é o seu primeiro acesso, a seguir, deixe os campos Usuário e Senha em branco.

Concluindo estas etapas, você já estará apto, a iniciar os principais cadastros de sua empresa no sistema, como clientes, produtos, notas fiscais, entre outros. Basta prosseguir com o roteiro de instalação que em pouco tempo o ERP Lite Free Plus estará pronto para sua utilização.

---

**Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em forma de tutoriais/vídeos aulas, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema, através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, através do Conecte.WK.**

---